Ferrale® EVO

Quelato de hierro

Capacidad 1 kg 5 kg

APLICACIONES

FERRALE® EVO es un corrector de deficiencias de hierro (clorosis férrica) ocasionadas por la falta de este elemento en el suelo o por encontrarse en forma no asimilable por las plantas.

Su formulación combina la acción de respuesta rápida del hierro quelado por EDDHA, que favorece un enverdecimiento rápido, con la acción del hierro quelado por HBED, estable en el suelo por más tiempo y que facilita su asimilación a largo plazo, asegurando de esta forma un efecto eficaz, rápido y duradero.

Corrige las carencias de hierro en cualquier tipo de cultivo: cítricos, frutales de pepita, frutales de hueso, viña, avellanos, almendros, hortícolas y ornamentales.

MODO DE EMPLEO

FERRALE® EVO se aplica al suelo con cualquier sistema: inyección, labor de reja, riego a manta, riego localizado, etc., ya que su especial formulación a base de microgránulos totalmente solubles (siendo su solubilidad en agua superior al 99%) permite que a los pocos segundos se encuentre totalmente disuelto. Es conveniente aplicar la mezcla inmediatamente.

Es recomendable regar después de la aplicación en aquellos casos en que no se aplique FERRALE® EVO con el agua de riego.

Para una mejor asimilación y una óptima efectividad, se recomienda realizar aplicaciones conjuntas de FERRALE® EVO con Perfectose®, Sipfol® Max o Blackjak®.

DOSIS

Frutales y cítricos:

a) Árboles, antes de entrar en producción: de 3 a 10 g/árbol.
b) Al inicio de la producción: de 10 a 25 g/árbol.
c) En plena producción: de 25 a 50 g/árbol.
d) Árboles de gran desarrollo: de 40 a 100 g/árbol.

Árboles en viveros:

De 0,5 a 3 g/planta o de 2 a 5 g/m2 de superficie.

Viñas:

a) Recién plantada: de 2,5 a 5 g/planta.
b) En producción: de 4 a 10 g/planta.

Cultivos hortícolas y ornamentales:

De 0,5 a 3 g/m2 de superficie

Según la intensidad de la carencia, utilizar la dosis alta o baja dentro de los intervalos citados.

SIPCAM IBERIA

ÉPOCA DE TRATAMIENTOS

Preferentemente al inicio de la brotación.

A medida que se retrasa la aplicación con respecto a este período óptimo, es necesario incrementar las dosis, hasta incluso en un 100% en el caso de que se aplique con la vegetación en pleno desarrollo (a partir de junio para los frutales).

En cultivos hortícolas y ornamentales, aplicar en fase de crecimiento activo de las plantas.

Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico.

Cultivos	Días	Motivo de la aplicación	Dosis
Árboles en viveros	n.p.	Carencia de hierro (Fe) Clorosis férrica	0,5 a 3 g/planta o de 2 a 5 g/m2
Cítricos			3 a 100 g/árbol *
Cultivos ornamentales			0,5 a 3 g/m2 de superficie
Frutales			3 a 100 g/árbol *
Hortícolas			0,5 a 3 g/m2 de superficie
Vid			2,5 a 10 g/planta

* Árboles, antes de entrar en producción: de 3 a 10 g/árbol.

- Al inicio de la producción: de 10 a 25 g/árbol.
- En plena producción: de 25 a 50 g/árbol.

Árboles de gran desarrollo: de 40 a 100 g/árbol.